## Настройка подключения по локальной сети Windows XP

Для того что бы сделать настройки необходимо открыть сетевые подключения. Для этого необходимо открыть Пуск -> Панель управления -> (Сети и подключение к интернету) Сетевые подключения -> Подключение по локальной сети.









\*

Подробно

Сетевые подключения Системная папка Выделить Протокол Интернета (TCP/IP) и нажать на кнопку свойства.

🕹 Подключение по локальной сети - свойства  🛛 🔀		
Общие Дополнительно		
Подключение через:		
🕮 Intel(R) PRO/100 VE Network Conne <u>Н</u> астроить		
<u>Компоненты, используемые этим подключением:</u>		
<ul> <li>Клиент для сетей Microsoft</li> <li>Служба доступа к файлам и принтерам сетей Micro</li> <li>Планировщик пакетов сос</li> </ul>		
🗹 🐨 Протокол Интернета (ТСР/IР)		
Уст <u>а</u> новить <u>Удалить</u> Сво <u>й</u> ства		
Описание Протокол TCP/IP - стандартный протокол глобальных сетей, обеспечивающий связь между различными взаимодействующими сетями.		
<ul> <li>При подключении вывести значок в области уведомлений</li> <li>Уведомдять при ограниченном или отсутствующем подключении</li> </ul>		
ОК Отмена		

В открывшемся окне включаем «Использовать следующий IP-адрес» и вводим настройки с листа, выданного при подключении. Вводить необходимо внимательно, каждую цифру в своей ячейки.

Свойства: Протокол Интернета (ТСР/ІР) 🛛 🛛 🖓 🔀		
Общие		
Параметры IP могут назначаться автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае параметры IP можно получить у сетевого администратора.		
О Получить IP зарес автоматически		
О <u>И</u> спользовать следующий IP-адрес:		
<u>I</u> P-адрес:		
<u>М</u> аска подсети:	255.255.255.0	
Основной <u>ш</u> люз:		
Получить адрес DNS-сервера автоматически		
• И <u>с</u> пользовать следующие адреса DNS-серверов:		
Предпочитаемый DNS-сервер:	91 . 215 . 188 . 254	
<u>А</u> льтернативный DNS-сервер:		
Дополнительно		
	ОК Отмена	

Свойства: Протокол Интернета (ТСР/IР) 🛛 🔹 💽		
Общие		
Параметры IP могут назначаться автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае параметры IP можно получить у сетевого администратора.		
Получить IP-адрес автоматически		
О Использовать следующий IP-адрис.		
<u>I</u> P-адрес:	· · ·	
<u>М</u> аска подсети:	255 . 255 . 255 . 0	
Основной <u>ш</u> люз:		
О П <u>о</u> лучить адрес DNS-сервера автоматически		
⊙ И <u>с</u> пользовать следующие адреса DNS странов:		
Предпочитаемый DNS-сервер: (	91 . 215 . 188 . 254	
<u>А</u> льтернативный DNS-сервер:		
Дополнительно		
ОК Отмена		